

Das Programm OSCpc benötigt eine ständige Verbindung zum Internet um die Positionsdaten anzuzeigen. Weiterhin müssen die folgenden Webseiten mit den angegebenen Ports erreichbar sein. Passen Sie die Freigaben Ihrer Firewall ggf. entsprechend an.

Erforderliche Ports und DNS-Ressourcen

■ Host: xml.arteco.de	Port: 80 und 443
■ Host: ecotrack.arteco.de	Port: 2342
■ Host: www.arteco.de	Port: 80
■ Host: osc.arteco.de	Port: 80 und 443
■ Host: maps.googleapis.com	Port: 80 und 443
■ Host: mt0.googleapis.com	Port: 80 und 443
■ Host: mt1.googleapis.com	Port: 80 und 443
■ Host: fonts.googleapis.com	Port: 80 und 443
■ Host: themes.googleusercontent.com	Port: 80 und 443
■ Host: maps.gstatic.com	Port: 80 und 443
■ Host: csi.gstatic.com	Port: 80 und 443
■ Host: *.openstreetmap.org	Port: 80 und 443

Bitte prüfen Sie das SSL-Zertifikat und loggen sich mit dem Internet Explorer mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort ein:

<https://position.arteco.de/>

<https://xml.arteco.de/>

Auch wenn Sie gewöhnlich einen anderen Webbrowser verwenden, nehmen Sie bei diesem Test den (aktuellen) Internet Explorer und wiederholen die Prozedur mit Ihrem bevorzugten Webbrowser. Scheitert die Anmeldung, informieren Sie Ihren Kundenbetreuer und fügen die Fehlermeldung (Screenshot) hinzu.

Die aktuelle Version des Programmes OSCpc für Windows® finden Sie als ausführbare Datei hier:

<https://www.arteco.de/neu/>

(Bitte bei der Installation als Administrator ausführen)

Die aktuelle Version des Programmes OSCpc für Mac OS X® finden sie hier:

<https://www.arteco.de/update/OSCpc/apple/>

Die aktuelle Version des Programmes OSCpc für Linux® finden sie hier:

<https://www.arteco.de/update/OSCpc/linux64/>

Betaversionen für Windows® liegen als zip-Datei hier:

<https://www.arteco.de/update/OSCpc/windows/>